



Serviço de Impressão


Manual de instalação em sistemas Linux

Importante


- Este documento apresenta um guia de instalação das impressoras da UFMS no Sistema Operacional Linux.
- A instalação da impressora só é possível se a máquina estiver conectada à uma rede administrativa da UFMS (cabeadas ou sem fio). **Atenção! A instalação não terá êxito se a máquina estiver conectada na rede sem fio EDUROAM.**

Procedimentos

1. Em **Configurações > Impressoras**, clique em **Configurações adicionais da impressora**.




2. Uma nova janela será aberta. Clique em **Adicionar**.



3. Seleccione **“Impressora do Windows via SAMBA”**.

- Em **smb://** digite **printserver.dominio.ufms.br/ufms_impresao**
- Marque a opção **Configurar detalhes de autenticação agora**
- Em **Senha** digite a senha do seu Passaporte UFMS
- Em **Nome do usuário** digite o login do seu Passaporte UFMS (Ex.: **dominio\nome.sobrenome**)
- Clique em **Avançar**





4. Marque a opção **Selecionar impressora da base de dados**, selecione **Generic** e clique em **Avançar**.

Nova impressora

Escolher driver

Selecionar impressora da base de dados

Fornecer arquivo PPD

Pesquisar por um driver de impressora a ser baixado

A base de dados de impressoras foomatic contém vários arquivos PostScript Printer Description (PPD) fornecidos pelos fabricantes e também pode gerar arquivos PPD para um grande número de impressoras (não PostScript). Mas em geral os arquivos PPD fornecidos pelos fabricantes oferecem melhor acesso às funcionalidades específicas das impressoras.

Fabricantes

- Generic**
- Alps
- Anitech
- Apollo
- Apple
- Brother
- Canon
- Citizen
- Citoh
- Compaq
- DEC
- Dell

5. Selecione o **Modelo PCL 6/PCL XL** e o **Driver Generic PCL 6/PCL XL Printer Foomatic/pxlcolor [en]** e clique em **Avançar**.

Nova impressora

Escolher driver

Modelos	Drivers
Generic PCL 6/PCL XL Printer Foomatic/pxlcolor [en] (recomendado)	
Generic PCL 6/PCL XL Printer Foomatic/lj4dith [en]	
Generic PCL 6/PCL XL Printer Foomatic/lj5gray [en]	
Generic PCL 6/PCL XL Printer Foomatic/ljet4 [en]	
Generic PCL 6/PCL XL Printer Foomatic/ljet4d [en]	
Generic PCL 6/PCL XL Printer Foomatic/pxlmono [en]	
Generic PCL 6/PCL XL Printer Foomatic/hpijs-pcl5c [en]	
Generic PCL 6/PCL XL Printer Foomatic/hpijs-pcl5e [en]	

Modelos

- Generic PCL 6/PCL XL Printer Foomatic/pxlcolor [en] (recomendado)
- GDI
- IBM-Compatible Dot Matrix
- IPP Everywhere
- OAKT
- PCL 3
- PCL 4
- PCL 5
- PCL 5c
- PCL 5e
- PCL 6/PCL XL**
- PCL Laser
- PDF
- PostScript
- PostScript Level 1
- Raw Queue
- Text-Only
- UBRL generator
- ZjStream

6. Digite **"UFMS_IMPRESSAO"** nos campos **Nome da impressora** e **Descrição** e clique em **Aplicar**.

Nova impressora

Descrever impressora

Nome da impressora

Nome curto para essa impressora, como "laserjet"

Descrição (opcional)

Descrição legível, tal como, "HP LaserJet com dois sentidos (Duplexer)"

Localização (opcional)

Localização legível, tal como, "Laboratório 1"